

## 6 メールソフトの設定

### ■郡上ケーブルテレビのメール設定

郡上ケーブルテレビから、送付されました「会員登録証」をご確認ください

発行日 平成27年 9月24日	
〒501-4222 郡上市八幡町島谷 130番地1	〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷130番地1 郡上市役所八幡分庁舎2階 郡上ケーブルテレビ放送センター 指定管理者 株式会社 郡上ネット 代表取締役 稲葉 秀章
郡上 太郎 様	
<b>会 員 登 録 証</b>	
お客様番号	000000
メールアカウント	gujo-taro <small>ジーユージェイオーハフンテレビイアールオー</small>
メールパスワード	abcd1234 <small>エイビーシーティ1234</small>
電子メールアドレス	gujo-taro@gujo-tv.ne.jp <small>ジーユージェイオーハフンテレビイアールオーネットワークジーユージェイオーハフンテレビドットエヌイーディーットジェイビー</small>
電子メール送信サーバ(SMTP)	mail.gujo-tv.ne.jp <small>エイイティエムドットジーユージェイオーハフンテレビイアールオーネットワークジェイビー</small>
電子メール受信サーバ(POP)	mail.gujo-tv.ne.jp <small>エイイティエムドットジーユージェイオーハフンテレビイアールオーネットワークジェイビー</small>
サービス名	基本メール
<p>拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 この度は、郡上ケーブルテレビをお申し込みいただきまして、誠にありがとうございます。 上記の内容は、サービスをご利用するにあたり必要な情報となりますので、お客様にて大切に保管をお願いいたします。なお、紛失された場合は郡上ケーブルテレビ放送センターまでご連絡ください。 ご不明な点等がございましたら、郡上ケーブルテレビまでお問い合わせください。</p> <p style="text-align: right;">敬具</p> <p style="text-align: right;">【お問い合わせ先】 郡上ケーブルテレビ放送センター TEL：0575-67-2787 IP電話：967-2787</p>	

基本の設定情報は以下通りになります。

お客様メールアドレス	OOOOOO@gujo-tv.ne.jp
メールアカウント	OOOOOO
パスワード	△△△△△△△△
メール送信 (SMTP サーバ)	mail.gujo-tv.ne.jp
メール受信 (POP サーバ)	

## 6-1 メールソフトの一般的な設定

Microsoft 社のメールの一般的な設定内容です。既にアプリにアカウントが設定してある場合に内容を確認される際や、他のアプリに手動で設定される場合の参考にしてください。

### ■設定の確認

①メールソフトの設定情報になります。

受信サーバー情報 (POP)	
サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	mail.gujo-tv.ne.jp
ポート	110
お客様のアカウント (ログインユーザー名)	会員登録証に記載された「メールアドレス」または「電子メールアドレス」のどちらでも動作します。
送信サーバー情報 (SMTP)	
サーバーのアドレス	mail.gujo-tv.ne.jp
ポート	587 (初期値は25 となっておりますが、587に変更してください)
その他	「認証が必要」にチェックを入れて下さい。

① 「アカウントのプロパティ～全般」

メール アカウントのプロパティ

全般 | サーバー | セキュリティ | 詳細設定

メール アカウント  
これらのサーバーに覚えやすい名前を付けてください (例: 仕事、Windows Live Hotmail)。

設定の名称

ユーザー情報

名前(N): 表示用の名前

会社(O):

電子メール アドレス(M): お客様のメールアドレス

返信アドレス(Y):

メールを受信時および同期時にこのアカウントを含める(I)

OK キャンセル 適用(A)

② 「アカウントのプロパティ～サーバー」

メール アカウントのプロパティ

全般 | サーバー | セキュリティ | 詳細設定

サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信メール (POP3)(I): mail.gujo-tv.ne.jp

送信メール (SMTP)(U): mail.gujo-tv.ne.jp

受信メール サーバー

ユーザー名(A): お客様のアカウント

パスワード(D): パスワード

パスワードを保存する(W)

クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P)

送信メール サーバー

このサーバーは認証が必要(V)

設定(E)...

OK キャンセル 適用(A)

③ 「アカウントのプロパティ～詳細設定」

メール アカウントのプロパティ

全般 | サーバー | セキュリティ | 詳細設定

サーバーのポート番号

送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U)

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

受信メール (POP3)(I): 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

送信

次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 KB

必ずチェックを外してください

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 5 日後

[ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル 適用(A)

「アカウントのプロパティ～セキュリティ」のタブは、設定の必要はありません。

## 6-2 Microsoft Outlook の設定

### Microsoft Outlook のメール設定

#### ■アカウント設定の手順


①デスクトップ画面下部にある「スタート」ボタンを選択します。



②スタート右上の「すべて」を選択します。




③アプリの一覧から「Outlook(classic)」を選択します。




④初めて Microsoft Outlook (以下、「Outlook」とします。) を起動すると以下のような画面が表示されます。



⑤枠内にメールアドレスを入力し、「詳細オプション」をクリックすると、「自分で自分のアカウントを手動で設定」という文章が表示されますので、文頭にある口をクリックして「レ (チェック)」を入れ、「接続」をクリックします。




⑥しばらくするとアカウントの種類を選択するための「詳細設定」が表示されますので、「POP」を選択します。



⑦パスワードの入力を促されますので、会員登録証に記載された「メールパスワード」を枠内に入力して「接続」を選択します。




⑥「アカウントが正常に追加されました」と表示されれば設定完了です。「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」の文頭にある口をクリックして「し(チェック)」を外してから、「完了」をクリックします。



以上で Microsoft Outlook のメール設定は終了です。

## ■「ようこそ」が表示されない場合

①Outlook を起動して左上にある「ファイル」を選択します。



②左側の「情報」をクリックして「アカウント情報」を表示させます。「+アカウントの追加」を選択します。



③Outlook のアカウント設定の手順④（P. 13）以降の手順にしたがって設定をします。

## 6-3 Macintosh Mail の設定

Macintosh で使われる、主なメールソフト「Mail」の設定になります。

### ■Mail 5.3 の設定

①デスクトップにある「Mail」のアイコンをクリックします。



②デスクトップ画面左上のメニュー「Mail」をクリックして、「アカウントを追加...」をクリックします。

新規メッセージ	⌘N
新規メモ	⇧⌘N
新規ビューアウインドウ メッセージを開く	⇧⌘O
閉じる	⌘W
すべてのウインドウを閉じる	⇧⌘W
保存	⌘S
別名で保存...	⇧⌘S
ひな形として保存...	
ファイルを添付...	⇧⌘A
添付ファイルを保存...	
添付ファイルをクイックルック...	⌘Y
<b>アカウントを追加...</b>	
メールボックスを読み込む...	
RSS 配信を追加...	
プリント...	⌘P


ここで「追加するメールアカウントを選択」画面が表示された場合は、「その他のメールアカウントを追加...」を選択して、「続ける」をクリックしてください。

③「アカウントを追加」画面が表示されます。各項目を入力して「続ける」をクリックします。



アカウントを追加	
氏名	差出人として表示されます。氏名・ニックネーム等を任意に入力してください。
メールアドレス	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード ●●●●●●●●(セキュリティのため文字は表示されません)

④「受信メールサーバ」画面が表示されます。各項目を入力して「続ける」をクリックします。



受信用メールサーバ	
アカウントの種類	POP
説明	任意
受信用メールサーバ	mail.gujo-tv.ne.jp
ユーザ名	メールアカウントまたはメールアドレス (どちらでも可)
パスワード	メールパスワード ●●●●●●●●●●(セキュリティのため文字は表示されません)

⑤ 「パスワードを暗号化してサーバに送信できませんでした。」と表示されますが、そのまま「続ける」をクリックします。



⑥ 「送信用メールサーバ」画面が表示されます。各項目を入力して「続ける」をクリックします。



送信用メールサーバ	
説明	任意
送信用メールサーバ	mail.gujo-tv.ne.jp
このサーバのみを使用	<input checked="" type="checkbox"/> 「レ (チェック)」を入れます。
認証を使用	<input checked="" type="checkbox"/> 「レ (チェック)」を入れます。
ユーザ名	メールアカウントまたはメールアドレス (どちらでも可)
パスワード	メールパスワード ●●●●●●●●●●(セキュリティのため文字は表示されません)

⑦ 「パスワードを暗号化してサーバに送信できませんでした。」と表示されますが、そのまま「続ける」をクリックします。



⑧ 「アカウントの概要」画面が表示されます。「アカウントをオンラインにする」に「レ (チェック)」を入れて「作成」をクリックします。




以上で Macintosh Mail の設定は完了です。

## 6-4 iPhone または iPad のメール設定


iPhone や iPad に標準でインストールされている「メール」アプリの設定になります。

### ■ 「メール」アプリの設定 iOS18.6.2

- ① ホーム画面にある「設定」のアイコンをタップします。




- ② 「アプリ」をタップします。




- ③ 「メール」をタップします。




- ④ 「メールアカウント」をタップします。



- ⑤ 「アカウントを追加」をタップします。



⑥ 「その他」をタップします。



⑧ 各項目を入力して「次へ」をタップします。



⑦ 「メールアカウントを追加」をタップします。




新規アカウント	
名前	差出人として表示されます。氏名・ニックネーム等を任意に入力してください。
メール	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード ●●●●●●●●(セキュリティのため文字は表示されません)
説明	任意

⑨ はじめに「POP」をタップしてから、各項目を入力して、最後に「保存」をタップします。



受信メールサーバ	
ホスト名	mail.gujo-tv.ne.jp
ユーザ名	メールアカウントまたはメールアドレス (どちらでも可)
パスワード	メールパスワード ●●●●●●●● (セキュリティのため文字は表示されません)
送信メールサーバ	
ホスト名	mail.gujo-tv.ne.jp
ユーザ名	メールアカウントまたはメールアドレス (どちらでも可)
パスワード	メールパスワード ●●●●●●●● (セキュリティのため文字は表示されません)

⑩ 正常に登録ができた場合は「アカウント」画面に戻り、登録されたメールアカウントが表示されます。登録ができない場合は、入力内容に誤りがないか確認してください。



以上で「メール」アプリの受信設定は完了です。

## ■ 「送信メールサーバ」の設定

- ① 前項⑩のメールアカウント(赤枠)をタップして、送信メールサーバが「サーバなし」となっている場合は、まず「サーバなし」をタップします。



- ② 先ほど登録したメールサーバをタップします。



- ③ 「サーバ」がオフとなっているので、タップしてオンに切り替えます。



- ④ 「完了」タップします。



- ⑤ メールサーバが「オン」になったことを確認して、左上のサーバ名をタップします。

以上で「メール」アプリの送信設定は完了です。



- ⑥ 送信メールサーバが「サーバなし」からサーバ名に変わったことを確認して「完了」をタップします。




## 6-5 android (スマートフォンまたはタブレット) のメール設定


Android (タブレットまたはタブレット端末) で利用可能な「Gmail」アプリの設定になります。

### ■ 「Gmail」アプリの設定


① 「Gmail」のアプリをタップします。



③ 「▽」をタップします。



② 「メイン」横にある「三」をタップするか、スマートフォン画面左の外から右へ向かってスワイプします。



④ 「アカウントを追加」をタップします。



⑤ 「その他」をタップします。

メールのセットアップ

Google

Outlook、Hotmail、Live

Yahoo

Exchange と Office 365

その他

⑦ 「個人用 (POP3)」をタップします。

info@gujo-tv.ne.jp

このアカウントの種類を選択します

個人用 (POP3)

個人用 (IMAP)

Exchange

⑥ お客様のメールアドレスを入力して「次へ」をタップします。

メールアドレスの追加

メールアドレスを入力

info@gujo-tv.ne.jp

手動セットアップ

次へ

⑧ メールパスワードを入力して「次へ」をタップします。

info@gujo-tv.ne.jp


パスワード

.....

次へ

⑨各項目を入力して、「次へ」をタップします。

⑩「メールのセキュリティは保証されていません」と表示されますが、「設定を編集」をタップします。



受信サーバーの設定	
ユーザー名	メールアカウントまたはメールアドレス (どちらでも可)
パスワード	メールパスワード ●●●●●●●●(セキュリティのため文字は表示されません)
サーバー	mail.gujo-tv.ne.jp
サーバーからメールを削除	選択は任意となりますが、「削除しない」を選択した場合は、スマートフォンの操作ではメールサーバ上のメールがまったく削除されないため、メール受信後もメールボックスにメールが残ります。

⑪各項目を入力して、「次へ」をタップします。

## 受信サーバーの設定

このアカウントを追加するには、ポートやセキュリティの種類を更新してみてください。

ユーザー名  
info

パスワード  
.....

サーバー  
mail.gujo-tv.ne.jp

ポート  
110


セキュリティの種類  
なし  
メールのセキュリティは保証されていません

サーバーからメールを削除  
受信トレイから削除したとき

次へ

受信サーバーの設定	
ユーザー名	メールアカウントまたはメールアドレス（どちらでも可）
パスワード	メールパスワード ●●●●●●●●（セキュリティのため文字は表示されません）
サーバー	mail.gujo-tv.ne.jp
ポート	110
セキュリティの種類	なし
サーバーからメールを削除	選択は任意となりますが、「削除しない」を選択した場合は、スマートフォンの操作ではメールサーバ上のメールがまったく削除されないため、メール受信後もメールボックスにメールが残り続けます。

⑫各項目を入力して、「次へ」をタップします。



## 送信サーバーの設定

ログインが必要

ユーザー名  
info


パスワード  
.....

SMTP サーバー  
mail.gujo-tv.ne.jp

次へ

送信サーバーの設定	
ログインが必要	スイッチ右側（有効）
ユーザー名	メールアカウントまたはメールアドレス（どちらでも可）
パスワード	メールパスワード ●●●●●●●●（セキュリティのため文字は表示されません）
SMTP サーバー	mail.gujo-tv.ne.jp

⑬「メールのセキュリティは保証されていません」と表示されますが、「設定を編集」をタップします。



⑭各項目を入力して、「次へ」をタップします。



受信サーバーの設定	
ログインが必要	スイッチ右側 (有効)
ユーザー名	メールアカウントまたはメールアドレス (どちらでも可)
パスワード	メールパスワード ●●●●●●●● (セキュリティのため文字は表示されません)
SMTP サーバー	mail.gujo-tv.ne.jp
ポート	587
セキュリティの種類	なし

⑮各項目を選択して、「次へ」をタップします。

アカウントのオプション

同期頻度:  
15分毎

メールの着信を知らせる

このアカウントからメールを同期する

次へ

アカウントのオプション	
同期頻度	自動的にメールサーバを確認する頻度です。任意に選択できますが、同期頻度が多くなると通信データ(パケット)が大きくなる可能性があります。
メールの着信を知らせる	「し(チェック)」を入れます。
このアカウントからメールを同期する	「し(チェック)」を入れます。

⑯各項目を入力して、「次へ」をタップします。

アカウントの設定が完了しました。

アカウント名(省略可)  
info@gujo-tv.ne.jp

名前  
郡上ケーブルテレビ

送信メールに表示されます

次へ

アカウントのオプション	
アカウント名(省略可)	任意
名前	差出人として表示されます。氏名・ニックネーム等を任意に入力してください。

以上で「Gmail」アプリの設定は完了です。